



# Knocking

written by archi | 6 listopada 2019


Pukanie do portów to proces polegający na wykonaniu określonej liczby połączeń (wykonanie połączenia SYN) na różne porty, aby proces nasłuchujący knockd wykonał zdefiniowane polecenie np. otwarcie portu komunikacyjnego dla adresu wywołującego.



**Krok 1: Klient wykonuje połączenia na wyznaczone porty**



**Krok 2: Serwer otwiera port 22**



**Krok 3: Możesz wykonać połączenie do portu 22**

1. W celu uruchomienia procesu nasłuchującego zainstaluj:

```
knockd
```

2. Edytuj plik `/etc/knockd.conf` i zdefiniuj kombinację portów po której nastąpi odblokowanie dostępu do serwera. Ustaw kombinację portów 5000,

6000, 7000 jako odblokowanie usługi (włączenie) oraz 7000,6000,5000 jako wyłączenie usługi.

```
mc [root@mail]:/etc
/etc/knockd.conf 364/364 100%
[options]
logfile = /var/log/knockd.log

[openWebmin]
sequence = 5000, 6000, 7000
seq_timeout = 5
command = /sbin/iptables -I INPUT 1 -s %IP% -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
tcpflags = syn

[closeWebmin]
sequence = 7000, 6000, 5000
seq_timeout = 5
command = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
tcpflags = syn

1Help 2Wrap 3Quit 4Hex 5Goto 6 7Search 8Raw 9Format 10Quit
```

3. Edytuj plik /etc/default/knockd i włącz startowanie nasłuchiwanie knockd „START\_KNOCKD=1” oraz ustaw interfejs na którym ma nasłuchiwać np. KNOCKD\_OPTS=”-i ens18”. Sprawdź interfejs poleceniem ifconfig i zobacz jego nazwę.

```
mc [root@mail]:/etc/default
/etc/default/knockd 348/348 100%
#####
#
# knockd's default file, for generic sys config
#
#####
# control if we start knockd at init or not
# 1 = start
# anything else = don't start
#
# PLEASE EDIT /etc/knockd.conf BEFORE ENABLING
START_KNOCKD=1
# command line options
KNOCKD_OPTS="-i ens18"

1Help 2Wrap 3Quit 4Hex 5Goto 6 7Search 8Raw 9Format 10Quit
```

4. Wykonaj restart usługi: service knockd restart

## Testowanie

1. Pobierz oprogramowanie do wykonywania połączeń typu knock. To oprogramowanie nie jest niezbędne. Można dokonać takich połączeń z wykorzystaniem programów np.: telnet, pytty, itp. wykonując kolejne połączenia na określone porty.

Program [PortKnock.zip](#)


2. Rozpakuj i uruchom program portknock.exe i zdefiniuj akcje włączającą i wyłączającą.

|   | Type | Port | Text |
|---|------|------|------|
| 1 | None |      |      |
| 2 | None |      |      |
| 3 | None |      |      |
| 4 | None |      |      |

- podaj adres IP maszyny wirtualnej
- zdefiniuj nazwę akcji (DESC)
- podaj kolejne porty do odblokowania

Następnie zdefiniuj akcję blokującą

3. Przetestuj działanie. Odblokowanie powinno wpisać twój adres IP na początku listy firewall (iptables), a blokowanie powinno usunąć ten wpis.



```
root@mail: ~
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination            tcp dpt:10000
f2b-sasl   tcp  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
f2b-Zimbra-recipient tcp --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
f2b-Zimbra-audit tcp --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
f2b-Zimbra-account tcp --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
f2b-Postfix tcp  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0             multiport dports 25
f2b-webmin-auth tcp --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0             multiport dports 10000
f2b-sshd   tcp  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0             multiport dports 22
ACCEPT    all  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  91.217.41.222         0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  91.217.40.83          0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  82.145.72.241         0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  91.217.40.250         0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  91.217.41.250         0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  195.248.88.150        0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  194.88.225.43         0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  217.153.136.116      0.0.0.0/0
:
```